

Acer

Password



手指按住 Shift 按键 (不要放开), 然后滑鼠按 Power 和 Restart
不要放开 Shift 按键, 直到滑鼠按了 Restart, 才可以放开

Choose an option



Continue

Exit and continue to Windows 10



Troubleshoot

Reset your PC or see advanced options



Turn off your PC

Troubleshoot



Reset this PC

Lets you choose to keep or remove your personal files, and then reinstalls Windows.



Advanced options



⬅ Advanced options



System Restore

Use a restore point recorded on your PC to restore Windows



Command Prompt

Use the Command Prompt for advanced troubleshooting



System Image Recovery

Recover Windows using a specific system image file



Startup Settings

Change Windows startup behavior



Startup Repair


Fix problems that keep Windows from loading




Go back to the previous version

每一台电脑的位子可能不一样，
所以必须要确定看好好来，
一定要按 **System Image Recovery**







等一下，让电脑 scan 你的电脑




按 Cancel




按 Next



按 Advanced...



按 Install a driver




按 OK

进入这里时，必须要非常小心!!

**不可以按
Quick access**

**不可以按
Libraries**

**不可以按
This PC**



**为什么?
因为当你按出去
很难再找回来
System32**

**System32 就是
我们非常重要的
关键来破解密码**


进入这里时，必须要非常小心!!

进入这里，必须非常小心!!

**不可以按
Quick access**

**不可以按
Libraries**

**不可以按
This PC**



**滑鼠拉下来
我们要找
Utilman**


**因为我们要把
Utilman
修改回来
cmd**

进入这里，必须非常小心!!

进入这里，必须非常小心!!!

找到了
Utilman


滑鼠右键
Rename
把它改回
cmd



进入这里，必须非常小心!!!

进入这里，必须非常小心!!!


改回
cmd



进入这里，必须非常小心!!!

进入这里，必须非常小心!!!

**虽然已经把
名字改回来
可是它
又变回来**



**在空白地方
滑鼠右键
按 Refresh


就可以了**

进入这里，必须非常小心!!!

进入这里，必须非常小心!!!

**Refresh 之后
剩下 Utilman1**

**我们需要把
Utilman1
改成 Utilman**




进入这里，必须非常小心!!!

进入这里，必须非常小心!!!

**滑鼠右键
按 Rename**

**把它改回来
成 Utilman**




进入这里，必须非常小心!!!

进入这里，必须非常小心!!

改成 Utilman


**就只是删除
后面的 1
就可以了**



**弄好之后
就可以打叉
关掉它**

进入这里，必须非常小心!!


进入这里时，必须要非常小心!!



按 Cancel

进入这里时，必须要非常小心!!

进入这里时，必须要非常小心!!



按打叉，关掉

进入这里时，必须要非常小心!!

Choose an option



Continue

Exit and continue to Windows 10



Troubleshoot

Reset your PC or see advanced options



Turn off your PC

按了 Continue, 就进入 Windows 画面